



Windows 10 メール の設定方法

1. スタートメニューから『メール』をクリックします。



2. 『アカウント追加』をクリックします。


Windows10 メールアプリを初めて起動させる場合『アカウントの追加』をクリックします。



Windows10 メールアプリを起動させたことがある場合『アカウント』から『アカウント追加』をクリックします。



3. 『詳細設定』を選択します。



4. 『インターネットメール』をクリックします。

アカウントの追加 ×

詳細設定
セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービスプロバイダーに確認してください。

Exchange ActiveSync
Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれます。

インターネットメール
POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。

キャンセル

5. アカウントの情報を入力します。

POP3 の場合

アカウントの追加 ×

インターネットメール アカウント

メール アドレス
hoge@heteml.jp

ユーザー名
hoge@heteml.jp
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain\kevinc

パスワード
●●●●●●●●

アカウント名
Heteml

この名前を使用してメッセージを送信
ヘテムル太郎

受信メール サーバー
mail**.heteml.jp

アカウントの種類
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー
mail**.heteml.jp

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する


受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

キャンセル サインイン

メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力してください。
ユーザー名	ユーザー名はメールアドレスと同じです。 ※ 「@」以降も必ず入力してください。
パスワード	電子メールアドレスを作成する際に設定したパスワードを入力してください。
アカウント名	メールアドレスの名前を設定します。 お好みの名前がかまいません。
この名前を使用してメッセージを送信	送信するメールの差出人欄に表示されます。 お好みの名前がかまいません。
受信メールサーバー	お客様情報として通知されたメールサーバー名を入力してください。
送信メールサーバー	
アカウントの種類	POP3 を選択してください。

6. アカウントが追加されました。



7. 引き続き、アカウントの詳細を設定します。


アカウントから追加したアカウントをクリックします。



8. 「アカウントの設定」画面が表示されますので、『メールボックスの同期設定を変更』をクリックします。

アカウントの設定 ×

Heteml アカウントの設定

 hoge@heteml.jp

ユーザー名

×

パスワード

アカウント名

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存

キャンセル

9. 「新しいメールをダウンロードする頻度」「ダウンロードするメールの期間」を任意で決定の上、『完了』ボタンを押します。

アカウントの設定 ×

Heteml の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて ▼

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去 3 か月間 ▼

この名前を使用してメッセージを送信

ヘテムル太郎

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定

[受信および送信メール サーバーの情報](#)

完了 キャンセル

10. 以上でアカウントの設定は完了です。
確認のため、送受信が可能かお試してください。