


Outlook 2019(Win)

1. Outlook アプリを起動



メニューバーから「ファイル」をクリックします。



[アカウントの追加]をクリックします。



2. アカウントのセットアップ

メールアドレスを入力の上、「詳細オプション」をクリックし[自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェックを入れ、「接続」ボタンを押します。



「POP」をクリックします。



3. 情報の入力

アカウント設定ウィンドウが開きますので、設定項目を入力してください。入力後「次へ」をクリックします。

POP アカウントの設定
@heteml.jp (別のユーザー)

受信メール
サーバー ポート
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール
サーバー ポート
暗号化方法
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信
 既存のデータファイルを使用
 参照...

前に戻る

■設定項目

受信メールサーバー	お客様情報として通知されたメールサーバー名を入力してください。
送信メールサーバー	
ポート番号	受信サーバー側: 995
	送信サーバー側: 465
SSL	SSL/TLS

パスワードを入力し「接続」をクリックします。

POP アカウントの設定

■■■■@heteml.jp (別のユーザー)

パスワード
|*****

前に戻る


接続

アカウントが正常に追加された旨表示されますので「完了」をクリックします。



4. メールの削除期間の設定

メニューバーから「ファイル」をクリックし、アカウント設定を選択します。



アカウントの設定
このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。

- [iPhone、iPad、Android、Windows 10 Mobile 用の Outlook アプリを取得します。](#)

アカウント設定(A)...
アカウントを追加または削除するか、既存の接続設定を変更します。

里を利用して、メールボックスのサイズを管理します。

該当のメールアドレスを選択の上、「変更」をクリックします。

アカウント設定

電子メール アカウント
アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。

メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳

新規(N)... 修復(R)... **変更(A)...** 既定に設定(D) 削除(M)

名前	種類
① :...@heteml.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)

メールサーバーにメールを残したり、受信後何日後に削除するかの設定し、「次へ」をクリックします。

×

POP アカウントの設定

souten@heteml.jp

全般設定

自分の名前

アカウント名
例: "職場" または "Microsoft アカウント"

返信先アドレス

組織

メールの設定

サーバーにメッセージのコピーを残す

サーバーから削除する 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除

サーバーにメッセージのコピーを残す


メール受信後にサーバーにメールのコピーを残すかどうか設定いただけます。

※複数のメールソフトで同じメールアドレスを受信されない場合は、「サーバーにメッセージのコピーを残す」にチェックを外してください。

※「サーバーにメッセージのコピーを残す」にチェックを入れた場合は、「サーバーから削除する」、「[削除済みアイテム]から削除されたら、サーバーから削除」も同様にチェックを入れてください。

5. セットアップの完了

以上で設定が完了いたしました。「完了」をクリックして、メールの送受信をお試しください。



Outlook

アカウントが正常に更新されました

完了