

## MacOSX Mail の設定方法 (Sierra 以降)

### 1. OSX Mail の起動

以下のアイコンをクリックします。



メール

### 2. 追加するメールアカウントを選択

『その他のメールアカウント...』にチェックを入れて[ 続ける ]ボタンをクリックします。

メール アカウントのプロバイダを選択...

- iCloud
- Exchange
- Google™
- YAHOO!
- Aol.
- その他のメールアカウント...

? 終了 続ける

### 3. 「メールアカウントを追加」画面の入力

お客様のお名前、メールアドレスとメールパスワードを入力し、[ サインイン ]ボタンをクリックします。



## メール アカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

名前：

メールアドレス：

パスワード：

キャンセル

戻る

サインイン

名前：	任意の名前を入力ください
メールアドレス：	設定するメールアドレスを入力ください
パスワード：	メールアドレス作成時の設定パスワードを入力ください

#### 4. メールアカウント情報の手動入力

自動で情報確認できないため、『アカウント名またはパスワードを確認できません。』というエラーが表示されます。各項目について確認いただいたメールアカウント情報を手動で入力、[サインイン]ボタンをクリックします。

メールアドレス：

ユーザ名：

パスワード：

アカウントの種類：

受信用メールサーバ：

送信用メールサーバ：

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル

戻る


サインイン

下記内容で各項目についての情報入力をお願いします。

メールアドレス	設定するメールアドレスを入力ください
ユーザ名	ユーザ名はメールアドレスと同じです
パスワード	メールアドレス作成時の設定パスワードを入力ください。
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ 送信用メールサーバ	お客様情報として通知されたメールサーバ名を入力してください。


### 5. 暗号化通信に関するメッセージ

サインインの操作後、下記メッセージが表示された場合には[ 続ける ]ボタンをクリックして設定を完了します。



### 6. 自動接続設定の解除

表示された画面で[ サーバー設定 ]タブをクリックします。



受信用メールサーバ、送信用メールサーバ共に『接続設定を自動的に管理』のチェックを外します。

アカウント情報   メールボックスの特性   **サーバ設定**

**受信メールサーバ (POP)**

ユーザ名: hoge@heteml.net

パスワード: ●●●●●●●●●●

ホスト名: ●●●●●●●●●●

接続設定を自動的に管理

ポート: 995    TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

**送信用メールサーバ (SMTP)**

アカウント: ●●●●●●●●●●

ユーザ名: ●●●●●●●●●●

パスワード: ●●●●●●●●●●

ホスト名: ●●●●●●●●●●

接続設定を自動的に管理

### 7. 送信ポート番号の設定変更

送信用メールサーバー (SMTP) のポートを『465』へ変更して[保存]ボタンをクリックして設定を完了します。

### 送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント:

ユーザ名:

パスワード:

ホスト名:

接続設定を自動的に管理

ポート:   TLS/SSLを使用

認証:

保存